Easydive Pics se actualiza: esto es lo que cambia para ti.

VERSIÓN 1.2.0 · IOS

Ya tienes tu carcasa. Esta actualización de la app Easydive Pics la hace más sencilla de usar en inmersión y te da más control sobre tus fotos y vídeos. Nada se ha puesto patas arriba: encuentras las mismas funciones de siempre, solo que más claras, más estables y con alguna herramienta más cuando la necesitas.

La actualización afecta a quienes usan Easydive Pics con una carcasa **Leo3 Smart, LeoR Smart o DiveshotR**.

> **CÓMO ACTUALIZAR**
> La app se actualiza desde la App Store. Si tienes las actualizaciones automáticas activadas, la 1.2.0 llega sola. Si no, abre la App Store y busca Easydive Pics entre tus actualizaciones disponibles.

Esto es lo que vas a notar de verdad.

Elige cómo usar la app: Easy o Pro

Nada más abrir la app encuentras un selector con dos modos.

Easy está pensado para disparar enseguida, sin pensar en nada. Muestra menos opciones y arranca con ajustes seguros: casi todo funciona en automático. Es la opción adecuada para la mayoría de las inmersiones, y para quien nunca ha usado la carcasa pero quiere meterse en el agua y volver con sus primeras fotos y vídeos. Es también la forma más sencilla de prestársela a un amigo o a un familiar que empieza: la coge y se sumerge, sin ajustes que gestionar.

Pro es para cuando quieres controlarlo todo: formatos, calidad, exposición, overlay y ajustes avanzados de foto y vídeo.

Cambias de modo cuando quieras. Empiezas en Easy y pasas a Pro el día que necesites más control.

Más control sobre tus fotos

En Pro tienes nuevos controles para preparar el disparo a tu manera:

- **Proporciones**: elige el formato del encuadre (4:3, 16:9 o 1:1), según el uso que vayas a dar a la foto.
- **Orientación**: dispara en horizontal o en vertical, útil para los contenidos pensados para redes sociales.
- **Calidad**: elige entre *Speed* y *Quality*. Con *Speed* disparas a 12 megapíxeles a la máxima velocidad de captura; con *Quality* llegas hasta 48 megapíxeles (en los modelos compatibles), con una velocidad de captura más baja.
- **Vista previa**: decide si revisas la foto justo después del disparo o te saltas ese paso para disparar más rápido.

> **NOTA**
> Si desactivas la vista previa, la foto se guarda igualmente. No pierdes nada: la app la registra aunque no te la muestre.

Mejores vídeos

En vídeo tienes dos controles nuevos, además de los que ya usabas (formato, FPS, códec y zoom):

- **Calidad de vídeo**: elige entre *Low*, *Medium*, *High* y *Max*. Menos calidad para archivos más ligeros, más calidad para más detalle.
- **Estabilización**: actívala para tomas más estables o desactívala si prefieres que no intervenga.

> **NOTA**
> La estabilización ayuda a que la toma salga más fluida, pero el resultado depende también de tu modelo de iPhone, de la lente y de las condiciones en las que grabas.

La luz adecuada, también bajo el agua

Cuando trabajas en exposición automática, ahora puedes corregir la luminosidad con la compensación de exposición (EV).

Si el sujeto sale demasiado oscuro, sube el EV. Si sale demasiado claro, bájalo. Cómodo cuando la escena cambia rápido y el automático no basta.

> **NOTA**
> El ajuste EV funciona solo en exposición automática.

Macro para los detalles de cerca

En los dispositivos compatibles puedes gestionar el modo Macro (ON/OFF), con un indicador en la vista previa cuando la app lo sugiere o lo activa. Útil cuando quieres acercarte mucho al sujeto y mantener el detalle nítido.

Los datos de la inmersión directamente en la foto

En Pro puedes activar el overlay de datos: la app escribe sobre la foto o el vídeo información como profundidad, temperatura y fecha/hora.

Práctico si quieres documentar las condiciones reales en las que disparaste, sin apuntar nada aparte.

> **NOTA**
> El overlay no se aplica a los archivos RAW.

Guardado más fiable y menos peticiones de permisos

Hemos reforzado toda la parte de guardado:

- La app lleva la cuenta de lo que has guardado, tanto en la galería como en memoria externa.
- Los permisos (ubicación, cámara, micrófono, fotos, Bluetooth) ahora se piden una sola vez, de forma ordenada, justo después del vídeo de introducción. Se acabaron las peticiones con la inmersión ya empezada.
- Si usas una memoria externa y algo falla, por ejemplo una carpeta no válida o en la que no se puede escribir, la app no te deja tirado: vuelve a guardar en la galería del teléfono.

Resultado: menos interrupciones mientras disparas y menos riesgo de perder un contenido.

Conexión y arranque más claros

La pantalla inicial te recibe con un mensaje de bienvenida, reconoce tu carcasa cuando es posible y te guía con un botón de inicio más visible.

El reconocimiento de la carcasa también es más fiable: la app identifica tu modelo de carcasa en lugar de fiarse solo del nombre de la conexión Bluetooth.

Algunas funciones dependen de tu iPhone y de tu carcasa

No todas las opciones aparecen en todos los teléfonos ni en todas las carcasas. La app funciona con las carcasas Leo3 Smart, LeoR Smart y DiveshotR, pero funciones como **Macro, RAW, ProRes, el guardado en memoria externa** y algunas resoluciones o frecuencias de vídeo pueden variar según el hardware de tu iPhone y la carcasa conectada.

Si un control no te aparece, normalmente es porque la combinación iPhone + carcasa no lo admite.

Lo que hace tu carcasa: comparativa de funciones

Las tres carcasas usan la misma app, pero no todos los controles funcionan igual. Aquí ves, función por función, lo que puedes hacer con la tuya.

Función	LeoR Smart	Leo3 Smart	DiveshotR	Notas y condiciones
Disparo de foto	Disponible	Disponible	Disponible	
Inicio/parada de la grabación de vídeo	Disponible	Disponible	Disponible	El mismo botón/sensor de disparo controla la grabación en modo vídeo
Cambio Foto / Vídeo	Disponible	Disponible	Disponible	En la LeoR Smart y la Leo3 Smart, botón dedicado. En la DiveshotR, tapa el sensor durante 4 segundos
Modos Easy (simplificado) y Pro (completo)	Disponible	Disponible	Disponible	
Apertura y navegación del menú	Disponible	Disponible	Disponible	Botones/sensores Arriba, Abajo y OK
Standby con ON/OFF	Disponible	Disponible	Disponible	Activo cuando no hay una grabación en curso
Autofoco / bloqueo de enfoque	Disponible	Disponible	Disponible	
Macro	Disponible	Disponible	Disponible	Disponible solo en los iPhone compatibles
Cambio de cámara/lente	Botón dedicado	Botón dedicado	Desde el menú	
Zoom + / − desde la carcasa	Botones dedicados	Desde el menú	Desde el menú	En la LeoR Smart los botones dedicados permiten un zoom fluido
Balance de blancos personalizado	Botón WB	Botón WB	Con OK	En la DiveshotR el botón OK confirma la calibración cuando se pide
Desplazamiento del Focus Shift en 4 direcciones	Disponible	No disponible	No disponible	Arriba/Abajo y Zoom +/− desplazan el punto de enfoque
Profundidad / presión	Disponible con accesorio	No disponible	No disponible	La lectura BLE del sensor está habilitada solo para la LeoR Smart
Temperatura exterior	Disponible con accesorio	No disponible	No disponible	La lectura BLE del sensor está habilitada solo para la LeoR Smart
Batería de la carcasa a la vista	Disponible	No disponible	Disponible	
Guardado en SSD/memoria externa	Disponible con accesorio	No disponible	No disponible	El control solo se ve con la LeoR Smart y un iPhone cargando o alimentado
Vídeo ProRes en memoria externa	Disponible	No disponible	No disponible	Requiere SSD e iPhone Pro con USB-C
Streaming local	Disponible	No disponible	No disponible	
Overlay de profundidad y temperatura	Disponible	No disponible	No disponible	
Galería controlable desde la carcasa	Disponible	Disponible	Disponible	

Cómo leer esta tabla. **Disponible**: la función está. **Disponible con accesorio**: necesitas el accesorio dedicado. **No disponible**: la función no se ofrece en este modelo. Donde se indica, solo cambia la forma de llegar al control: un botón dedicado o el menú de la app.

Preguntas rápidas

Easy o Pro: ¿cuál elijo?

Easy va bien para todos, sobre todo si quieres usar la carcasa enseguida, sin gestionar ajustes. Casi todo funciona en automático: incluso quien la coge por primera vez se sumerge tranquilo y seguro. Pro, en cambio, te deja gestionar todas las opciones: elige este modo cuando quieras controlar cada parámetro.

¿Por qué no veo algunas opciones?

Dependen de tu modelo de iPhone y de tu carcasa. Macro, RAW, ProRes, ciertas frecuencias de vídeo y la memoria externa no están disponibles en todas partes.

¿Puedo usar siempre la memoria externa?

No. La opción aparece solo en condiciones concretas, y hace falta una carpeta válida y en la que se pueda escribir.

¿El zoom sigue teniendo ese tirón molesto entre 1,7x y 2x?

No, está resuelto. Con el nuevo control de estabilización durante la grabación de vídeo, el paso entre 1,7x y 2x es mucho más suave.

> Tu carcasa está hecha para durar y acompañarte mucho tiempo. También por eso la app sigue creciendo con ella: cada nueva versión es una forma de mantenerla al día y lista, inmersión tras inmersión.